



RES32i.AIP-Mailkonto

Wenn Ihre Domainadresse auf einem Server von FEDER-Software liegt, sollten Sie auch gleichnamige Mailadressen verwenden.

Als Standardmailadresse empfehlen wir Ihnen info@ihre-domain.de. ("ihre-domain" steht für Ihren Domainnamen)

Bitte teilen Sie uns rechtzeitig mit, falls Sie noch weitere

Mailadressen benötigen, damit wir diese für Sie gegebenenfalls einrichten können.

Um Ihre Mailadressen benutzen zu können müssen Sie jedoch vorher Ihr persönliches Passwort und Ihr Mailprogramm (z.B. Outlook-Express) selbst konfigurieren.

Wie das geht, erfahren Sie in der nachfolgenden Anleitung:

So ändern Sie Ihr Passwort

Das Programm zum Einrichten Ihrer Mailadressen erreichen Sie über die Adresse: <https://www.ihre-domain.de/mail/>

In der nun erscheinenden Anmeldemaske tragen Sie als Benutzernamen Ihre neue Emailadresse ein, wobei das @ sowie als auch der Punkt vor der Länderkennung (.de) durch Unterstriche ersetzt werden.

Zum Beispiel:

Die Emailadresse info@ihre-domain.de würde als Benutzernamen info_ihre-domain_de lauten.

Das Passwort ist zunächst das gleiche wie der Benutzernamen (z.B. info_ihre-domain_de).

Haben Sie den richtigen Benutzernamen und das richtige Passwort eingegeben, öffnet sich das Programm.



Klicken Sie nun oben auf den Punkt "Optionen" und wählen Sie auf der nachfolgenden Seite die Option "Passwort wechseln" aus.

Tragen Sie nun zuerst Ihr altes Passwort ein und darunter das Neue.


Wählen Sie aus Sicherheitsgründen ein Passwort das mindestens aus 8 Zeichen besteht. Schreiben Sie sich das Passwort unbedingt auf und verwahren Sie den Zettel an einem sicheren Ort.

Sobald Sie das Passwort geändert haben, müssen Sie sich mit dem neuen Passwort erneut anmelden.


Über das Programm können Sie übrigens von jedem Rechner mit Internetzugang auch Ihre Mailnachrichten abrufen sowie Mails schreiben und versenden.

So richten Sie Ihre lokales Mailprogramm ein (Outlook)

Öffnen Sie Ihr Outlook bzw. Outlook-Express Programm. Wählen Sie im Menü oben "Extras" und den Unterpunkt "Konten..." aus.



Wählen Sie den Karteireiter "E-Mail" und klicken Sie auf den Button "Hinzufügen". Wählen Sie den Unterpunkt "E-Mail" aus.



Tragen Sie Ihren Namen ein. Klicken Sie danach auf "Weiter".




Tragen Sie Ihre Emailadresse ein und klicken Sie danach auf "Weiter".



Als Posteingangsserver können Sie entweder POP3 oder IMAP wählen. Bei POP3 werden die Mails nach dem Abrufen vom Server gelöscht.

Bei IMAP bleiben die Mails auf dem Server erhalten. Das hat den Vorteil, dass Sie dadurch Ihre Mails mit mehreren Mailprogrammen abrufen können und so auf z.B. verschiedenen Rechnern alle erhaltenen Mails einsehen können.

Als Posteingangs- und Postausgangsserver tragen Sie "mail.res32i-4.de" ein. Klicken Sie danach auf "Weiter".




Tragen Sie nun Ihren Kontonamen (z.B. info_ihre-domain_de) und Ihr Passwort ein.

Das Feld "Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung" sollte auf keinen Fall angehakt sein.


Klicken Sie anschließend auf "Weiter" und dann auf "Fertig stellen".

Sie sehen nun das Fenster "Internetkonten". Markieren Sie die eben eingerichtete E-Mailadresse und betätigen Sie den Button "Eigenschaften".



Wählen Sie nun den Karteireiter "Server" und haken Sie das Kontrollfeld "Server erfordert Authentifizierung" an.

Betätigen Sie danach den Button "Einstellungen".



Hier muss die Option "Gleiche Einstellung wie für den Posteingangsserver verwenden" ausgewählt sein.

Bestätigen Sie beide Fenster mit "OK" und schließen Sie das Fenster "Internetkonten".

Herzlichen Glückwunsch, Ihre Emailadresse ist nun fertig eingerichtet.

Sollten Sie mehrere Emailadressen von uns bekommen haben, müssen Sie jede Adresse wie oben beschrieben einzeln einrichten.